



## Оглавление

1 Введение.....	4
1.1 Назначение.....	4
1.2 Целевая группа пользователей.....	4
1.3 Использование изделий компании Робопро по назначению.....	4
1.4 Исключение ответственности.....	5
2 Подключение к управляющему сокету ядра.....	5
3 Общая структура API.....	6
4 Подключение к роботу и логирование, класс «RobotApi».....	6
4.0.1 Игнорирование ошибок состояний контроллера.....	7
4.0.2 Сброс работы по сигналу цифрового входа.....	9
4.1 Запрос данных о роботе, метод «Get_robot_info».....	9
4.2 Сохранение настроек робота , метод «save».....	10
5 Статусы безопасности, класс «safety_status».....	10
5.1 Метод «get».....	10
5.2 Метод «wait».....	11
6 Статусы контроллера, класс «controller_state».....	11
6.1 Метод «get».....	12
6.2 Метод «set».....	12
7 Класс «Motion».....	13
7.1 Метод «set_motion_config».....	13
7.2 Метод «free_drive».....	14
7.3 Метод «simple_joystick».....	14
7.4 Метод «check_waypoint_completion».....	16
7.5 Метод «wait_waypoint_completion».....	16
7.6 Метод «get_home_pose».....	17
7.7 Метод «move_to_home_pose».....	17
7.8 Метод «set_home_pose».....	17
7.9 Режимы движения робота, класс «MotionMode».....	18
7.9.1 Метод «get».....	18
7.9.2 Метод «set».....	19

7.10	Линейный тип перемещения, класс «Linear».....	19
7.10.1	Метод «add_new_waypoint».....	20
7.10.2	Метод «add_new_offset».....	21
7.10.3	Метод «get_actual_position».....	22
7.10.4	Метод «jog_once».....	22
7.11	Угловой тип перемещения, класс «JointMotion».....	23
7.11.1	Метод «add_new_waypoint».....	23
7.11.2	Метод «get_actual_position».....	24
7.11.3	Метод «get_last_saved_position».....	25
7.11.4	Метод «jog_once».....	25
7.11.5	Метод «set_jog_param_in_tcp».....	26
8	Скорость и ускорение робота, класс «MoveScaling».....	26
8.1	Метод «set».....	27
8.2	Метод «get».....	27
9	Система координат робота, класс «CoordinateSystem».....	27
9.1	Создание пользовательской системы координат.....	27
9.1	Метод «set».....	28
9.2	Метод «get».....	29
10	Функции для работы с пользовательскими системами координат.....	29
10.1	Функция «convert_position_orientation».....	29
10.2	Функция «calculate_plane_from_points».....	30
11	Решение прямой и обратной задач кинематики, класс «Kinematics».....	31
11.1	Метод «get_forward».....	31
10.2	Метод «get_inverse».....	32
11	Входы/выходы, класс «IO».....	33
11.1	Цифровые входы/выходы, класс «DigitalIO».....	33
11.1.1	Метод «get_input».....	33
11.1.2	Метод «get_safety_input».....	33
11.1.3	Метод «get_safety_input_functions».....	34
11.1.4	Метод «get_output».....	34
11.1.5	Метод «set_output».....	34
11.1.6	Метод «wait_input».....	34

11.1.7 Метод «wait_any_input».....	35
11.1.8 Метод «set_input_function».....	36
11.1.9 Метод «get_input_function».....	36
11.1.10 Метод «set_output_function».....	37
11.1.11 Метод «get_output_function».....	37
11.2 Аналоговые входы/выходы, класс «AnalogIO».....	38
11.2.1 Метод «get_input».....	38
11.2.2 Метод «set_output».....	39
11.2.3 Метод «wait_input».....	39
12 Полезная нагрузка, класс «Payload».....	40
12.1 Метод «set».....	40
12.2 Метод «get».....	40
13 Центральная точка инструмента, класс «Tool».....	41
13.1 Метод «set».....	41
13.2 Метод «get».....	41
14 Пример программы пользователя.....	42
15 Список ошибок.....	43
16 Контакты.....	43

## 1 Введение

### 1.1 Назначение

API – программный интерфейс на Python для управления колаборативными роботами серии RC.

### 1.2 Целевая группа пользователей

Работать с изделием, описываемым в данной документации, должен только квалифицированный персонал, прошедший обучение по программированию роботов серии rc у производителя или сертифицированного дистрибьютера. Квалифицированный персонал в силу своих знаний и опыта в состоянии распознать риски при обращении с данными изделиями и избежать возникающих угроз.

### 1.3 Использование изделий компании Робопро по назначению

Изделия компании Робопро разрешается использовать только для целей, указанных в каталоге и в соответствующей технической документации.

Если предполагается использовать изделия и компоненты других производителей, то настоятельно рекомендуется запрашивать получение рекомендаций и/или разрешения на это от компании Робопро или официального дистрибутора.

#### **1.4 Исключение ответственности**

Мы проверили содержимое документации на соответствие с описанным аппаратным и программным обеспечением. Тем не менее, отклонения не могут быть исключены, в связи с чем мы не гарантируем полное соответствие. Данные в этой документации регулярно проверяются и соответствующие корректуры вносятся в последующие издания.

## **2 Подключение к управляющему сокету ядра**

Взаимодействие с роботом осуществляется посредством подключения к управляющему сокету ядра управления. Подключение возможно с помощью интерфейса «Импульс», с помощью API на Python, а также с помощью сервисной программы «RCUI». В данной документации рассматривается только управление с помощью API.

API и программа пользователя могут быть запущены на персональном компьютере контроллера робота либо возможно подключение к контроллеру со стороннего ПК через интерфейс «Ethernet».

Для настройки сети со стороны робота используйте интерфейс «Импульс».

## 3 Общая структура API




Рисунок 1 – Общая структура API

## 4 Подключение к роботу и логирование, класс

### «RobotApi»

**RobotApi** – это пользовательский клиент-класс. Является входной точкой управление роботом. Создание класса осуществляет подключение к управляющему сокету и выставляет требуемые параметры логирования.

При подключении будет произведена проверка соответствия версии клиента (API) и сервера (ядро управления робота) при возникновении ошибки о несоответствии обратиться к дистрибьютеру продукции.

```
def __init__(
    self,
    ip: str,
    ignore_controller_exceptions: bool = False,
```

```
timeout: int = 5,  
**kwargs  
) -> None:
```

#### Args:

ip (str): IPv4 робота (без порта).

ignore\_controller\_exceptions (bool): Флаг, позволяющий игнорировать ошибки обработчика состояний контроллера. При активации флага пользователям необходимо самостоятельно отслеживать состояние безопасности.

read\_only (bool): Флаг работы API в режиме read\_only, подключение при этом происходит только к порту RTD.

timeout (int): Таймаут на подключение к роботу (сек).

#### Keyword Args:

enable\_logger (bool): Включить/выключить логирование (в состоянии False последующие аргументы игнорируются).

enable\_logfile (bool): Включить/выключить логирование в файл.

logger (logging.Logger): Пользовательский логер (переопределяет предустановленные настройки логера).

logfile\_path (pathlib.Path): Путь для размещения файлов логирования (по умолчанию создает папку рядом с исполняемым файлом).

logfile\_name (pathlib.Path): Имя лог-файла (по умолчанию имя в формате '\_\_ДД.ММ.ГГГГ\_\_ЧЧ.00\_\_.log').

logfile\_level (int): Уровень логирования в файл.

log\_std\_level (int): Уровень консольного логирования.

show\_std\_traceback (bool): Включить/выключить полное отображение ошибок в консоли.

#### Пример синтаксиса:

```
robot = RobotApi(  
    '192.168.10.10',  
    enable_logger=True,  
    log_std_level=logging.DEBUG,  
    enable_logfile=True, logfile_level=logging.INFO  
)
```

Выше представлено подключение к контроллеру робота с IP адресом «192.168.10.10», включено логирование в консоль и файл. Уровень логирования в консоль – «DEBUG», уровень логирования в файл - «INFO».

#### 4.0.1 Игнорирование ошибок состояний контроллера

Ниже представлен пример скрипта с игнорированием ошибок состояний контроллера (флагом ignore\_controller\_exceptions). В данном случае реализована возможность продолжения работы скрипта при отжати

кнопки безопасности, для предотвращения остановки работы программы при добавлении точек необходимо оборачивать эти команды в блок try — except:

```
import time

from API.rc_api import RobotApi
from API.source.core.exceptions.data_validation_error.generic_error import (
    AddWaypointError, FunctionTimeOutError
)

if __name__ == '__main__':
    robot_ip = '192.168.0.63'
    robot = RobotApi(
        robot_ip, ignore_controller_exceptions=True, show_std_traceback=True
    )
    robot.controller_state.set('off', await_sec=60)
    robot.controller_state.set('run', await_sec=60)

    while True:
        try:
            robot.motion.joint.add_new_waypoint(
                angle_pose=(0, -115, 120, -100, -90, 0),
                speed=70,
                accel=70,
                blend=0,
                units='deg'
            )
            robot.motion.linear.add_new_waypoint(
                tcp_pose=(-0.44, -0.16, 0.337, -175, 0, 90),
                speed=0.5,
                accel=0.5,
                orientation_units='deg'
            )
            robot.motion.mode.set('move')
        except (AddWaypointError, FunctionTimeOutError):
            pass
        if robot.controller_state.get() != 'run':
            try:
                robot.controller_state.set('off', await_sec=1)
                robot.controller_state.set('run', await_sec=10)
            except FunctionTimeOutError:
                pass
        time.sleep(0.01)
```



#### 4.0.2 Сброс работы по сигналу цифрового входа

Для реализации сброса работы скрипта (выполнения его сначала) по сигналу цифрового входа предварительно необходимо добавить следующую функцию:

```
def wait_wp_and_input_reset(robot: RobotApi):  
    while not robot.motion.check_waypoint_completion():  
        if robot.io.digital.get_input(index=0):  
            robot.motion.mode.set('hold')  
            while robot.io.digital.get_input(index=0):  
                sleep(0.001)  
            return True  
        sleep(0.001)
```

Все блокирующие методы ожидания в коде (wait\_waypoint\_completion() и wait\_input()) заменяем на ранее добавленную новую функцию, в случае возврата True, сбрасываем цикл в начало:

```
robot = RobotApi('192.168.0.67', show_std_traceback=True)  
<...>  
while True:  
    <...>  
    robot.motion.mode.set('move')  
    if wait_wp_and_input_reset(robot):  
        continue
```

если у нас блокирующий метод ожидания сигнала, то в строке `while not robot.motion.check_waypoint_completion()` заменяем `robot.motion.check_waypoint_completion()` на получение требуемого сигнала на требуемом входе `robot.io.digital.get_input(index)`.

#### 4.1 Запрос данных о роботе, метод «Get\_robot\_info»

Метод позволяет получить техническую информацию о модели робота и контроллера, а именно модель робота и версию программного обеспечения контроллера.

Пример синтаксиса:

```
robot.get_robot_info()
```

Пример вывода метода:

```
RobotInfo(robot model='rc10b2', client version='31.22.11.33555456/3')
```

## 4.2 Сохранение настроек робота , метод «save»

Сохраняет пользовательские настройки для работы робота после его перезапуска.

Пример синтаксиса

```
robot.save()
```

## 5 Статусы безопасности, класс «safety\_status»

Класс для работы со статусами безопасности.

Доступные статусы безопасности:

1. **'deinit'** — Робот не инициализирован. Доступных операций нет.
2. **'recovery'** — Нарушение ограничений в момент старта. Доступные методы перемещения: **'FreeDrive'**, **'Jogging'**.
3. **'normal'** — Рабочее состояние. Применены стандартные ограничения безопасности.
4. **'reduced'** — Рабочее состояние. Применены повышенные ограничения безопасности.
5. **'safeguard\_stop'** — Экстренный останов 2-й категории, по нажатию кнопки безопасности. Без использования тормозов, с сохранением траектории.
6. **'emergency\_stop'** — Экстренный останов 1-й категории, по нажатию кнопки экстренного останова. С использованием тормозов, без сохранения траектории.
7. **'fault'** — Экстренный останов 0-й категории, по причине внутренней ошибки робота. Отключение питания.
8. **'violation'** — Экстренный останов 0-й категории, по причине нарушения ограничений безопасности. Отключение питания.

### 5.1 Метод «get»

Запрос текущего статуса безопасности ('deinit', 'recovery', 'normal', 'reduced', 'safeguard\_stop', 'emergency\_stop', 'fault', 'violation').

Пример синтаксиса:

```
robot.safety_status.get()
```

Пример вывода метода:

```
'Normal'
```

## 5.2 Метод «wait»

Программа пользователя ожидает смену статуса безопасности.

```
def wait(self, status: SafetyStatus_, await_sec: int = -1) -> bool:
```

Args:

status: Ожидаемый статус безопасности —

('recovery', 'normal', 'reduced', 'safeguard\_stop').

await\_sec: Лимит времени ожидания (с).

-1 — безлимитное ожидание.

0 — одна итерация цикла ожидания (эквивалентно разовому условию).

Returns:

True: В случае успешной смены режима движения.

False: В случае таймаута (если await\_sec >= 0).

Пример синтаксиса, ожидаем статус «reduced»:

```
robot.safety_status.wait('reduced')
```

## 6 Статусы контроллера, класс «controller\_state»

Класс для работы с текущими состояниями контроллера.

Доступные состояния контроллера:

1. **'idle'** — Начальное состояние контроллера.
2. **'off'** — Контроллер выключен.
3. **'stby'** — Промежуточное состояние, подано питание на манипулятора.
4. **'on'** — Контроллер включен. Тормоза активированы.
5. **'run'** — Контроллер включен. Тормоза деактивированы.

6. **'calibration'** — Вычисление смещения (для сохранения позиции робота после перезагрузки).
7. **'failure'** — Фатальная ошибка контроллера.
8. **'force\_exit'** — Принудительное завершение работы ядра.

При переводе контроллера в состояние 'on' и 'off', все имеющиеся целевые точки в памяти робота удаляются.

## 6.1 Метод «get»

Метод позволяет получить текущее состояния контроллера.

Пример синтаксиса:

```
robot.controller_state.get()
```

Пример вывода метода:

```
'run'
```

## 6.2 Метод «set»

Установить состояние контроллера. Возможно установить одно из 3 состояний ('on', 'off', 'run'). Установка состояния 'off' помимо выключения сбрасывает системные ошибки и ошибки безопасности робота.

```
def set(  
    self,  
    state: ControllerState_  
    await_sec: int = SET_CTRLR_STATE_AWAIT_SEC  
) -> bool:
```

### Args:

state: Состояние контроллера — ('on', 'off', 'run').

await\_sec: Лимит времени ожидания (с).

-1 — безлимитное ожидание.

0 — одна итерация цикла ожидания (эквивалентно разовому условию).

### Returns:

True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса:

```
robot.controller_state.set('run')
```

## 7 Класс «Motion»

Класс содержит следующие методы и вложенные классы для работы со всем доступным функционалом перемещения робота:

- Метод «**set\_motion\_config**»
- Метод «**simple\_joystick**»
- Метод «**free\_drive**»
- Метод «**wait\_waypoint\_completion**»
- Метод «**get\_home\_pose**»
- Метод «**move\_to\_home\_pose**»
- Метод «**set\_home\_pose**»
- Класс «**CoordinateSystem**»
- Класс «**LinearMotion**»
- Класс «**JointMotion**»
- Класс «**MoveScaling**»
- Класс «**MotionMode**»
- Класс «**Kinematics**»

### 7.1 Метод «set\_motion\_config»

Установка глобальной настройки для линейного и углового типов движения.

```
def set_motion_config(  
    units: AngleUnits = None,  
    joint_speed: float = None,  
    joint_acceleration: float = None,  
    linear_speed: float = None,  
    linear_acceleration: float = None,  
    blend: float = None  
):
```

Args:

units: Единицы измерения.

'deg' — градусы.

'rad' — радианы.

joint\_speed: Скорость моторов ('units'/c) (0-180 deg / 0-3.14 rad).

joint\_acceleration: Ускорение моторов ('units'/c)  
(0-1500 deg / 0-26.18 rad).

linear\_speed: Скорость перемещения точки (0 - 3 м/с).

linear\_acceleration: Ускорение перемещения точки (0 - 15 м/с<sup>2</sup>).

blend: Радиус сглаживания движения (м).

(Радиус вокруг точки, при пересечении которого траекторией

движения робота начинается/заканчивается сглаживание).

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.set_motion_config(  
    units='deg',  
    joint_speed=30,  
    joint_acceleration=30,  
    linear_speed=1,  
    linear_acceleration=1  
)
```

## 7.2 Метод «free\_drive»

Активирует режим свободного привода. Команда является циклической. Для корректной работы режима необходимо вызывать метод в цикле, с частотой 100 Hz.

```
def free_drive(self, enable: bool = True) -> bool:
```

Args:

enable: Состояние режима.

Returns:

True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса:

```
from API.source.features.tools import sleep  
  
for i in sleep(200):  
    robot.motion.free_drive()
```

Выше представлен пример активации свободного привода на 200 секунд.

## 7.3 Метод «simple\_joystick»

Метод вызывает простой графический интерфейс для режима 'TCP JOGGING', основанный на функции 'jog\_once'. Функция является блокирующей. Для работы с пользовательской СК необходимо передать ее в качестве аргумента. Для выхода из функции и продолжения исполнения программы необходимо закрыть пользовательский интерфейс. В дополнении интерфейс позволяет активировать свободный привод и в удобной форме копировать данные текущей позиции.

Пример синтаксиса с использованием пользовательской СК:

```
robot.motion.simple_joystick(coordinate_system=coordinate_sysmtem_1)
```

Пример синтаксиса для одновременного запуска simple\_joystick и выполняющего кода:

```
import threading
```

```
joystick_thread = threading.Thread(target=robot.motion.simple_joystick)
joystick_thread.start()
```

С использованием пользовательской СК:

```
import threading
```

```
joystick_thread = threading.Thread(target=robot.motion.simple_joystick,
    args=(local_coord_sys_1,)
)
joystick_thread.start()
```




Рисунок 2 – Интерфейс «simple joystick»

## 7.4 Метод «check\_waypoint\_completion»

Проверить состояние исполнения текущих заданных целевых точек (без ожидания).

```
def check_waypoint_completion(self, waypoint_count: int = 0) -> bool:
```

Args:

waypoint\_count: Целевое количество точек в очереди

Returns:

True: Если точки исполнены (целевых точек в буфере меньше, чем `waypoint\_count`).

False: Если точки не исполнены (точек в буфере больше, чем `waypoint\_count`).

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.check_waypoint_completion(10)
```

## 7.5 Метод «wait\_waypoint\_completion»

Ожидать завершения исполнения текущих заданных целевых точек.

```
def wait_waypoint_completion(  
    self, waypoint_count: int = 0, await_sec: int = -1  
) -> bool:
```

Args:

waypoint\_count: Количество точек в очереди, после которого можно продолжить исполнение программы.

await\_sec: Лимит времени ожидания.

-1 — безлимитное ожидание.

0 — одна итерация цикла ожидания (эквивалентно разовому условию).

Returns:

True: В случае успешного исполнения заданных точек.

False: В случае таймаута (если await\_sec >= 0).

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.wait_waypoint_completion(0)
```



## 7.6 Метод «get\_home\_pose»

Получить текущую домашнюю позицию робота.

```
def get_home_pose(self, units: AngleUnits = None) -> PositionOrientation:
```

Args:

units: Единицы измерения. По-умолчанию градусы.

'deg' — градусы.

'rad' — радианы.

Returns:

PositionOrientation: Последняя сохраненная позиция робота — 6 углов поворотов моторов, от основания до фланца робота ('units').

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.get_home_pose(units='rad')
```

## 7.7 Метод «move\_to\_home\_pose»

Передвинуть робота в домашнюю позицию. Предварительно происходит остановка робота и сброс точек в буфере.

```
def move_to_home_pose(self):
```

Returns:

True: В случае начала перемещения в домашнюю позицию.

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.wait_waypoint_completion(0)
```

## 7.8 Метод «set\_home\_pose»

Ожидать завершения исполнения текущих заданных целевых точек.

```
def move_to_home_pose(  
    self,  
    angle_pose: PositionOrientation = None,  
    units: AngleUnits = None  
) -> bool:
```

Args:

`angle_pose`: 6 углов поворота моторов, от основания до фланца робота ('units').  
`units`: Единицы измерения. По-умолчанию градусы.  
`'deg'` — градусы.  
`'rad'` — радианы.  
**Returns:**  
`True`: В случае успешно установленной домашней позиции.

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.set_home_pose((0, -90, 0, -90, 0, 0))
```

## 7.9 Режимы движения робота, класс «MotionMode»

Класс для работы с текущими режимами движения робота.

В режиме 'hold' недоступен режим 'pause'. Перевод в любой режим из режимов кроме 'pause' удаляет все ранее отправленные точки из буфера ядра управления.

Доступные режимы движения:

1. **'hold'** — Удержание позиции. Сброс траектории.
2. **'pause'** — Удержание позиции. Сохранение траектории.
3. **'move'** — Начать/продолжить выполнение заданной траектории, точек в буфере ядра управления.
4. **'freedrive'** — Режим свободного привода (ручное управление). Сброс траектории.
5. **'jog'** — Ручное управление ЦТИ в декартовой системе. Сброс траектории
6. **'joint\_jog'** — Ручное управление по осям. Сброс траектории. Сброс траектории.

### 7.9.1 Метод «get»

Получить текущий режим движения робота.

Метод «get»:

```
def get(self) -> str:
```

**Returns:**

`str`: Режим движения робота —  
(`'hold'`, `'pause'`, `'move'`, `'zero_gravity'`, `'jog'`, `'joint_jog'`)

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.mode.get()
```

Пример вывода метода:

```
'hold'
```

### 7.9.2 Метод «set»

Установить режим движения робота ('move', 'pause', 'hold').

```
def set(  
    self,  
    mode: MotionMode_,  
    await_sec: int = SET_MOTION_MODE_AWAIT_SEC  
) -> bool:
```

**Args:**

mode: Тип движения робота — ('move', 'pause', 'hold').

await\_sec: Лимит времени ожидания (с).

-1 — безлимитное ожидание.

0 — одна итерация цикла ожидания (эквивалентно разовому условию).

**Returns:**

True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.mode.set('move')
```

## 7.10 Линейный тип перемещения, класс «Linear»

Класс для работы с линейным типом перемещения.

Формат - (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz), где (X, Y, Z) — м, (Rx, Ry, Rz) — углы поворотов (рад / град).

Класс содержит методы:

1. Метод «**add\_new\_waypoint**»
2. Метод «**add\_new\_offset**»
3. Метод «**get\_actual\_position**»
4. Метод «**jog\_once**»

### 7.10.1 Метод «add\_new\_waypoint»

Добавить целевую точку типа движения 'Linear' в системе координат пользователя в буфер ядра управления роботом.

Если пользовательская система координат не установлена, будет использована система координат основания робота (исполнение точки установит робота в определенное положение, заданное тремя координатами положения ЦТИ и тремя углами поворотов вокруг осей).

```
def add_new_waypoint(
    self,
    tcp_pose: PositionOrientation,
    speed: float = MOTION_SETUP.linear_speed,
    accel: float = MOTION_SETUP.linear_acceleration,
    blend: float = MOTION_SETUP.blend,
    orientation_units: AngleUnits = MOTION_SETUP.units,
) -> bool:
```

Добавить целевую точку типа движения 'Linear' в глобальной системе координат (система координат основания робота). Конвертация позиции и ориентации из локальной СК (пользовательской) в глобальную производится при передаче аргументов с помощью функции `convert_position_orientation`, переданные при этом единицы измерения должны совпадать с единицами измерения данного метода.

Args:

`tcp_pose`: Позиция ЦТИ в формате (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz),  
где (X, Y, Z) — м, (Rx, Ry, Rz) — 'orientation\_units'.

`speed`: Скорость перемещения точки (0 - 3 м/с).

`accel`: Ускорение перемещения точки (0 - 15 м/с<sup>2</sup>).

`blend`: Радиус сглаживания движения (м).

(Радиус вокруг точки, при пересечении которого траекторией движения робота начинается/заканчивается сглаживание).

`orientation_units`: Единицы измерения. По-умолчанию градусы.

'deg' — градусы.

'rad' — радианы.

Returns:

True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.linear.add_new_waypoint(
    tcp_pose=[-0.44, -0.16, 0.337, -175, 0, 90],
    speed=70,
    accel=70,
)
```

По умолчанию используются градусы, для изменения на радианы воспользоваться «**orientation\_units**».

### 7.10.2 Метод «add\_new\_offset»

Добавить смещение offset относительно переданной точки waypoint. Для смещения в пользовательской системе координат необходимо передать данную СК в качестве аргумента метода.

```
def add_new_offset(
    self,
    waypoint: PositionOrientation,
    offset: PositionOrientation,
    coordinate_system: CoordinateSystem = None,
    speed: float = MOTION_SETUP.linear_speed,
    accel: float = MOTION_SETUP.linear_acceleration,
    blend: float = MOTION_SETUP.blend,
    orientation_units: AngleUnits = MOTION_SETUP.units
) -> bool:
```

#### Args:

waypoint: Точка, относительно которой добавляется смещение в формате (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz)  
offset: Смещение относительно заданной точки в формате (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz)  
coordinate\_system: Выбранная система координат. По-умолчанию используется система координат основания робота.  
speed: Скорость перемещения точки (0 - 3 м/с).  
accel: Ускорение перемещения точки (0 - 15 м/с<sup>2</sup>).  
blend: Радиус сглаживания движения (м).  
(Радиус вокруг точки, при пересечении которого траекторией движения робота начинается/заканчивается сглаживание).  
orientation\_units: Единицы измерения. По-умолчанию градусы.  
'deg' — градусы.  
'rad' — радианы.

#### Returns:

True: В случае успешной отправки команды.

#### Пример синтаксиса:

```
robot.motion.linear.add_new_offset(
    waypoint=[-0.44, -0.16, 0.337, -175, 0, 90],
    offset=[0.1, 0.5, 0, 0, 0, 0],
    speed=0.5,
    accel=0.5,
    orientation_units='rad'
)
```

### 7.10.3 Метод «get\_actual\_position»

Получить позицию ЦТИ в декартовой системе координат пользователя, формат - (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz), где (X, Y, Z) — м, (Rx, Ry, Rz) — 'units'.

Если пользовательская система координат не установлена, будет использована система координат основания робота (позиция точки определяется тремя координатами положения ЦТИ и тремя углами поворотов вокруг осей).

```
def get_actual_position(  
    self,  
    orientation_units: AngleUnits = MOTION_SETUP.units,  
    coordinate_system: CoordinateSystem = None  
) -> PositionOrientation | None:
```

**Args:**

orientation\_units: Единицы измерения. По-умолчанию градусы.

'deg' — градусы.

'rad' — радианы.

coordinate\_system: Выбранная система координат. По-умолчанию используется система координат основания робота.

**Returns:**

list: Позиция и ориентация ЦТИ в формате (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz), где (X, Y, Z) — м, (Rx, Ry, Rz) — 'orientation\_units'.

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.linear.get_actual_position()
```

Пример вывода метода:

```
(-0.4175, -0.7467, 0.517, 175.015, -0.0070, 90.012)
```

### 7.10.4 Метод «jog\_once»

Режим 'TCP JOGGING'. Разовая команда кратковременного движения робота по осям. Команда является циклической. Для корректной работы режима необходимо вызывать метод в цикле с периодичностью 0.05 секунд.

```
def jog_once(  
    self, joint_index: JointIndex, jog_direction: JogDirection  
) -> bool:
```

**Args:**

joint\_index: Индекс мотора (0 — 5).

jog\_direction: Направление поворота мотора.  
'+' — для поворота по часовой стрелке.  
'-' — для поворота против часовой стрелки.

Returns:

True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса:

```
while True:  
    robot.motion.linear.jog_once(jog_axis='X', jog_direction='+')  
    time.sleep(0.05)
```

## 7.11 Угловой тип перемещения, класс «JointMotion»

Класс для работы с моторным типом движения.

Класс содержит методы:

1. Метод «add\_new\_waypoint»
2. Метод «get\_actual\_position»
3. Метод «jog\_once»
4. Метод «get\_last\_saved\_position»

### 7.11.1 Метод «add\_new\_waypoint»

Добавить целевую точку типа движения 'Joint'. Принимает либо углы поворота моторов, либо координаты ЦТИ в декартовой системе координат. Установит робота в определенное положение, заданное углом поворота для каждого мотора.

```
def add_new_waypoint(  
    self,  
    angle_pose: PositionOrientation = None,  
    tcp_pose: PositionOrientation = None,  
    speed: float = MOTION_SETUP.joint_speed,  
    accel: float = MOTION_SETUP.joint_acceleration,  
    blend: float = MOTION_SETUP.blend,  
    units: AngleUnits = MOTION_SETUP.units  
) -> bool:
```

Args:

angle\_pose: 6 углов поворота моторов, от основания до фланца робота ('units').  
tcp\_pose: Позиция ЦТИ в формате (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz),  
где (X, Y, Z) — м, (Rx, Ry, Rz) — 'units'  
speed: Скорость моторов ('units'/с) (0-180 deg / 0-3.14 rad).

**accel:** Ускорение моторов ('units'/c) (0-1500 deg / 0-26.18 rad).  
**blend:** Радиус сглаживания движения (м). (Радиус вокруг точки, при пересечении которого траекторией движения робота начинается/заканчивается сглаживание).  
**units:** Единицы измерения. По-умолчанию градусы.  
    'deg' — градусы.  
    'rad' — радианы.

**Returns:**

True: В случае успешного добавления точки.  
False: В случае таймаута (если `await_sec >= 0`).

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.joint.add_new_waypoint(  
    angle_pose=[0, -115, 120, -100, -90, 0],  
    speed=70,  
    accel=70,  
    blend=0,  
    units='deg'  
)
```

```
robot.motion.joint.add_new_waypoint(  
    tcp_pose=[-0.44, -0.16, 0.337, 30, 20, 45],  
    speed=70,  
    accel=70,  
    blend=0,  
    units='deg'  
)
```

### 7.11.2 Метод «get\_actual\_position»

Получить 6 углов поворотов моторов в 'Joint' формате, от основания до фланца робота ('units') (позиция определяется углом поворота для каждого мотора).

```
def get_actual_position(  
    self, units: AngleUnits = MOTION_SETUP.units  
) -> PositionOrientation:
```

**Args:**

units: Единицы измерения. По-умолчанию градусы.  
    'deg' — градусы.  
    'rad' — радианы.

**Returns:**

list: 6 углов поворотов моторов, от основания до фланца робота ('units').



Пример синтаксиса:

```
robot.motion.joint.get_actual_position()
```

Пример вывода метода:

```
(0, -115, 120, -90, -90, 0)
```

### 7.11.3 Метод «get\_last\_saved\_position»

Получить последнюю сохраненную позицию робота (6 углов поворотов моторов в 'Joint' формате, от основания до фланца робота ('units')).

Если робот в состоянии **RUN** (когда робот снят с тормозов), функция вернет текущие углы поворотов моторов.

```
def get_last_saved_position(  
    self, units: AngleUnits = MOTION_SETUP.units  
) -> PositionOrientation | None:
```

**Args:**

units: Единицы измерения. По-умолчанию градусы.

'deg' — градусы.

'rad' — радианы.

**Returns:**

list: Последняя сохраненная позиция робота — 6 углов поворотов моторов, от основания до фланца робота ('units').

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.joint.get_last_saved_position()
```

Пример вывода метода:

```
(0, -115, 120, -90, -90, 0)
```

### 7.11.4 Метод «jog\_once»

Режим 'JOINT JOGGING'. Разовая команда кратковременного движения робота по моторам. Команда является циклической. Для корректной работы режима необходимо вызывать метод в цикле с периодичностью 0.05 секунд

```
def jog_once(  
    self, joint_index: JointIndex, jog_direction: JogDirection
```

) -> bool:

Args:

joint\_index: Индекс мотора (0 — 5).

jog\_direction: Направление поворота мотора.

'+' — для поворота по часовой стрелке.

'-' — для поворота против часовой стрелки.

Returns:

True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса:

```
while True:
```

```
    robot.motion.joint.jog_once(joint_index='1', jog_direction='+')
```

```
    time.sleep(0.05)
```

### 7.11.5 Метод «set\_jog\_param\_in\_tcp»

Метод для переключения движения типа Joint между системой координат ЦТИ и Основания.

```
def set_jog_param_in_tcp(self, in_tcp: JogParamInTCP) -> bool:
```

Args:

in\_tcp: 1 / 0 для входа / выхода из СК ЦТИ.

Returns:

True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса переключения в СК ЦТИ:

```
robot.motion.joint.set_jog_param_in_tcp(1)
```

## 8 Скорость и ускорение робота, класс «MoveScaling»

Класс для работы со скоростью и ускорением робота.

### 8.1 Метод «set»

Установить множитель скорости и ускорения, в диапазоне (0.0 — 1.0).

Метод позволяет понизить выставленную скорость и ускорение в точках в диапазоне 0-100% посредством выставления множителя.

```
def set(self, velocity: float = 1, acceleration: float = 1) -> bool:
```

Args:

velocity: Множитель скорости (0.0 — 1.0).  
acceleration: Множитель ускорения (0.0 — 1.0).  
Returns:  
True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.scale_setup.set(velocity=1, acceleration=1)
```

## 8.2 Метод «get»

Получить текущие настройки скорости и ускорения робота.

```
def get(self) -> tuple[float, float] | None:
```

Returns:  
tuple: Скорость и ускорение робота.

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.scale_setup.get()
```

Пример вывода метода:

```
(1.0, 1.0)
```

## 9 Система координат робота, класс «CoordinateSystem»

Класс для работы с координатными системами робота.

### 9.1 Создание пользовательской системы координат

```
def __init__(  
    self,  
    position_orientation: PositionOrientation,  
    orientation_units: AngleUnits = MOTION_SETUP.units  
) -> None:
```

Args:

position\_orientation: Нулевая точка пользовательской системы координат в формате (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz), где (X, Y, Z) — м, (Rx, Ry, Rz) — 'orientation\_units'. Задается в координатной системе основания робота.

orientation\_units: Единицы измерения. По-умолчанию градусы.

Пример синтаксиса:

```
from API.source.ap_interface.motion.coordinate_system import CoordinateSystem

local_coord_sys_1 = CoordinateSystem(
    position_orientation=(
        [-0.43662, 0.12516, 1.26386, -114.1445, 29.4738, 83.8432]
    )
)
```

## 9.1 Метод «set»

Установка новых значений пользовательской системы координат.

```
def set(
    self,
    position_orientation: PositionOrientation,
    orientation_units: AngleUnits = MOTION_SETUP.units
) -> None:
```

Args:

position\_orientation: Нулевая точка пользовательской системы координат в формате (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz), где (X, Y, Z) — м, (Rx, Ry, Rz) — 'orientation\_units'. Задается в координатной системе основания робота.

orientation\_units: Единицы измерения. По-умолчанию градусы.

Пример синтаксиса:

```
from API.source.ap_interface.motion.coordinate_system import CoordinateSystem

local_coord_sys_1 = CoordinateSystem(
    position_orientation=(
        [-0.43662, 0.12516, 1.26386, -114.1445, 29.4738, 83.8432]
    )
)
local_coord_sys_1.set(
    position_orientation=(
        [-0.04468, 1.17522, -0.60532, 77.6643, -25.6893, 145.4132]
    )
)
```

## 9.2 Метод «get»

Получение текущей активной системы координат или единиц измерения заданной СК.

```
def get(  
    self, info_type: CoordinateSystemInfoType  
) -> PositionOrientation | AngleUnits:
```

**Args:**

- `info_type`: enum класса `CoordinateSystemInfoType`, отвечает за тип возвращаемой информации.  
`POSITION_ORIENTATION`: 'Позиция ориентация'.  
`ORIENTATION_UNITS`: 'Единицы измерения углов'.

**Returns:**

- `list`: Текущая нулевая точка пользовательской системы координат в формате (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz), где (X, Y, Z) — м, (Rx, Ry, Rz) — 'orientation\_units'.
- `str`: Единицы измерения углов.

Пример синтаксиса:

```
from API.source.models.classes.enum_classes.various_types import (  
    CoordinateSystemInfoType  
)  
  
coordinate_sys_1.get(CoordinateSystemInfoType.POSITION_ORIENTATION)
```

## 10 Функции для работы с пользовательскими системами координат.

Функции `convert_position_orientation` и `calculate_plane_from_points` являются самостоятельными функциями подмодуля `mathematics` и используются для работы с пользовательскими системами координат.

### 10.1 Функция «convert\_position\_orientation»

Конвертация позиции и ориентации из одной системы координат в другую. По умолчанию из глобальной (основание робота) в локальную

(пользовательскую). Переданные в функцию единицы измерения должны совпадать с единицами измерения методов добавления новой точки.

```
def convert_position_orientation(  
    coordinate_system: CoordinateSystem,  
    tcp_pose: PositionOrientation,  
    orientation_units: AngleUnits = MOTION_SETUP.units,  
    to_local: bool = False,  
    ) -> PositionOrientation:
```

**Args:**

coordinate\_system: Выбранная система координат.

tcp\_pose: Конвертируемые позиция и ориентация в единицах измерения выбранной системы координат.

orientation\_units: Переданные единицы измерения. По-умолчанию градусы.

'deg' — градусы.

'rad' — радианы.

to\_local: Флаг переключения для конвертации из глобальной системы координат (основание робота) в локальную (пользовательскую).

**Returns:**

list: Новые сконвертированные позиция и ориентация.

Пример синтаксиса:

```
from API.source.ap_interface.motion.coordinate_system import CoordinateSystem  
from API.source.features.mathematics.coordinate_system import (  
    convert_position_orientation  
)  
  
local_coord_sys_1 = CoordinateSystem(  
    (-0.43662, 0.12516, 1.26386, -1.9923, 0.5145, 1.4633),  
    'rad'  
)  
new_point = convert_position_orientation(  
    local_coord_sys_1,  
    (-0.04468, 1.17522, -0.60532, 1.3555, -0.4483, 2.5379),  
    'rad'  
)
```

## 10.2 Функция «calculate\_plane\_from\_points»

Вычисление позиции и ориентации плоскости по трем точкам.

```
def calculate_plane_from_points(  
    pO: list[float, float, float] | tuple[float, float, float],
```

```

pX: list[float, float, float] | tuple[float, float, float],
pY: list[float, float, float] | tuple[float, float, float],
orientation_units: AngleUnits = MOTION_SETUP.units
) -> PositionOrientation:

```

#### Args:

p0: Точка начала координат плоскости.  
 pX: Точка, определяющая направление оси X.  
 pY: Точка, определяющая направление оси Y.  
 orientation\_units: Единицы измерения углов, в которых функция вернет рассчитанную ориентацию. По-умолчанию градусы.  
     'deg' — градусы.  
     'rad' — радианы.

#### Returns:

list: Рассчитанная позиция и ориентация плоскости.

Пример синтаксиса:

```

from API.source.features.mathematics.coordinate_system import (
    calculate_plane_from_points
)

new_plane = calculate_plane_from_points(
    pO=[0.1, 0.1, 0.3],
    pX=[0, 0.2, 0],
    pY=[0.3, 0.3, 0.3]
)

```

## 11 Решение прямой и обратной задач кинематики, класс «Kinematics»

Класс для получения решения прямой и обратной задач кинематики.

### 11.1 Метод «get\_forward»

Получить решение прямой задачи кинематики в пользовательской системе координат. Если система координат не была выбрана, то будет использована система координат основания робота.

```

def get_forward(
    self,
    angle_pose: PositionOrientation,
    units: AngleUnits = MOTION_SETUP.units,

```

```
coordinate_system: CoordinateSystem = None  
) -> PositionOrientation | None:
```

**Args:**

joints\_angles: 6 углов поворотов моторов, от основания до фланца робота ('units').

units: Единицы измерения. По-умолчанию градусы.

'deg' — градусы.

'rad' — радианы.

coordinate\_system: Выбранная система координат. По-умолчанию используется система координат основания робота.

**Returns:**

list: Позиция ЦТИ в выбранной системе координат в формате (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz), где (X, Y, Z) — м, (Rx, Ry, Rz) — 'units'

None: В случае ошибки в расчетах в контроллере.

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.kinematics.get_forward(  
    angle_pose=[10.0, -50.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]  
)
```

## 10.2 Метод «get\_inverse»

Получить решение обратной задачи кинематики. Конвертация позиции и ориентации из локальной (пользовательской) в глобальную производится при передаче аргументов с помощью функции `convert_position_orientation`, переданные при этом единицы измерения должны совпадать с единицами измерения данного метода.

```
def get_inverse(  
    self,  
    tcp_pose: PositionOrientation,  
    orientation_units: AngleUnits = MOTION_SETUP.units,  
    get_all: bool = False,  
) -> PositionOrientation | tuple[PositionOrientation, ...] | None:
```

**Args:**

tcp\_pose: Позиция и ориентация ЦТИ в глобальной системе координат (система координат основания робота) в формате:

(X, Y, Z, Rx, Ry, Rz), где (X, Y, Z) — м,

(Rx, Ry, Rz) — 'orientation\_units'.

orientation\_units: Единицы измерения. По-умолчанию градусы.



'deg' — градусы.  
'rad' — радианы.  
get\_all: Получить ли все решения или только оптимальное.  
Returns:  
Tuple[PositionOrientation, ...]: 8 решений задачи в формате 6 углов поворотов моторов, от основания до фланца робота ('units').  
PositionOrientation: Оптимальное решение задачи.  
None: В случае ошибки в расчетах в контроллере.

Пример синтаксиса:

```
robot.motion.kinematics.get_inverse()
```

## 11 Входы/выходы, класс «IO»

### 11.1 Цифровые входы/выходы, класс «DigitalIO»

#### 11.1.1 Метод «get\_input»

Получить текущее двоичное значение на 'index' цифровом входе.

```
def get_input(self, index: DigitalIndex) -> bool:
```

Args:  
index: Индекс входа (0-23).  
Returns:  
bool: True — есть сигнал, False — нет сигнала.

Пример синтаксиса:

```
robot.io.digital.get_input(index=0)
```

#### 11.1.2 Метод «get\_safety\_input»

Получить текущее двоичное значение на 'index' цифровом входе безопасности.

```
def get_safety_input(self, index: DigitalSafetyIndex) -> bool:
```

Args:  
index: Индекс входа(0-7).  
Returns:  
bool: True — есть сигнал, False — нет сигнала.

Пример синтаксиса:

```
robot.io.digital.get_safety_input(index=2)
```

### 11.1.3 Метод «get\_safety\_input\_functions»

Получить назначенные функции на входы безопасности.

```
def get_safety_input_functions(self) -> tuple[tuple[int, str], ...]:
```

Returns:

tuple: Все назначенные функции СВОХ на входах безопасности

Пример синтаксиса:

```
robot.io.digital.get_safety_input_functions(0)
```

### 11.1.4 Метод «get\_output»

Получить текущее двоичное значение на 'index' цифровом выходе.

```
def get_output(self, index: DigitalIndex) -> bool:
```

Args:

index: Индекс выхода (0-23).

Returns:

bool: True — есть сигнал, False — нет сигнала.

Пример синтаксиса:

```
robot.io.digital.get_output(index=0)
```

### 11.1.5 Метод «set\_output»

Установить булево значение на определенный выход.

```
def set_output(self, index: DigitalIndex, value: bool) -> bool:
```

Args:

index: Индекс выхода (0-23).

value: True — есть сигнал, False — нет сигнала.

Returns:

True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса:

```
robot.io.digital.set_output(index=0, value=True)
```

### 11.1.6 Метод «wait\_input»

Ожидать изменение двоичного сигнала на 'index' цифровом входе.

```
def wait_input(  
    self, index: DigitalIndex, value: bool, await_sec: int = -1  
) -> bool:
```

**Args:**

index: Индекс входа (0 — 23).

value: Ожидаемый цифровой сигнал.

True — есть сигнал.

False — нет сигнала.

await\_sec: Лимит времени ожидания.

-1 — безлимитное ожидание.

0 — одна итерация цикла ожидания (эквивалентно разовому условию).

**Returns:**

True: В случае получения ожидаемого сигнала.

False: В случае таймаута (если await\_sec >= 0).

Пример синтаксиса:

```
robot.io.digital.wait_input(index=0, value=False)
```

### 11.1.7 Метод «wait\_any\_input»

Ожидать изменение двоичного сигнала на любом цифровом входе.

```
def wait_any_input(self, await_sec: int = -1) -> bool:
```

**Args:**

await\_sec: Лимит времени ожидания.

-1 — безлимитное ожидание.

0 — одна итерация цикла ожидания (эквивалентно разовому условию).

**Returns:**

True: В случае изменения значения на одном или сразу на нескольких цифровых входах.

False: В случае таймаута (если await\_sec >= 0).

Пример синтаксиса:

```
robot.io.digital.wait_any_input()
```

### 11.1.8 Метод «set\_input\_function»

Устанавливает действие на 'index' цифровом входе.

```
def set_input_function(  
    self, index: DigitalIndex, function: InputFunction_  
) -> bool:
```

Args:

index: Индекс цифрового входа (0 — 23).

function: Устанавливаемое действие на цифровом входе.

'no\_func' - отсутствие действия на цифровом входе.

'move' - переход в состояние MOVE (начало движения по точкам)

'hold' - переход в состояние HOLD (остановка робота и очистка буфера точек).

'pause' - переход в состояние PAUSE (остановка робота без очистки буфера точек).

'zero\_gravity' - переход в состояние ZERO\_GRAVITY (свободное движение).

'run' - переход в состояние RUN (включение робота).

'move\_to\_home' - переход в домашнюю позицию.

Returns:

True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса:

```
robot.io.digital.set_input_function(index=0, function='hold')
```

### 11.1.9 Метод «get\_input\_function»

Получить установленное действие на 'index' цифровом входе. При вызове без аргумента вернет все активные индексы цифровых входов и установленные на них действия.

```
def get_input_functions(  
    self, index: DigitalIndex = None  
) -> tuple[tuple[int, str], ...] | tuple[int, str]:
```

Args:

index: Индекс цифрового входа (0-23).

Returns:

tuple: Индекс цифрового входа и установленное на нем действие:

'no\_func' - отсутствие действия на цифровом входе.

'move' - переход в состояние MOVE (начало движения по точкам)

'hold' - переход в состояние HOLD (остановка робота и очистка буфера точек).

'pause' - переход в состояние PAUSE (остановка робота без очистки буфера точек).

'zero\_gravity' - переход в состояние ZERO\_GRAVITY (свободное движение).  
'run' - переход в состояние RUN (включение робота).  
'move\_to\_home' - переход в домашнюю позицию.

Пример синтаксиса:

```
robot.io.digital.get_input_functions(0)
```

### 11.1.10 Метод «set\_output\_function»

Устанавливает действие на 'index' цифровом выходе.

```
def set_output_function(  
    self,  
    index: DigitalIndex,  
    function: OutputFunction_  
) -> bool:
```

Args:

index: Индекс цифрового выхода (0 — 23).

function: Устанавливаемое действие на цифровом выходе.

'no\_func' - отсутствие действия на цифровом выходе.

'no\_move\_signal\_false' - при остановленном роботе значение устанавливается в 0.

'no\_move\_signal\_true' - при остановленном роботе значение устанавливается в 1.

'move\_status\_signal\_true\_false' - при остановленном роботе значение устанавливается в 0, при движении - 1.

'run\_signal\_true' - робот при состоянии RUN выдает 1.

'warning\_signal\_true' - выдает при предупреждении 1 на цифровой выход.

'error\_signal\_true' - выдает при ошибке 1 на цифровой выход.

Returns:

True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса:

```
robot.io.digital.set_output_function(0, 'error_signal_true')
```

### 11.1.11 Метод «get\_output\_function»

Получить установленное действие на 'index' цифровом выходе. При вызове без аргумента вернет все активные индексы цифровых выходов и установленные на них действия.

```
def get_output_functions(  
    self, index: DigitalIndex = None  
) -> tuple[tuple[int, str], ...] | tuple[int, str]:
```

**Args:**

index: Индекс выхода (0-23).

**Returns:**

tuple: Индекс и установленное на нем действие

'no\_func' - отсутствие действия на цифровом выходе.

'no\_move\_signal\_false' - при остановленном роботе значение устанавливается в 0.

'no\_move\_signal\_true' - при остановленном роботе значение устанавливается в 1.

'move\_status\_signal\_true\_false' - при остановленном роботе значение устанавливается в 0, при движении - 1.

'run\_signal\_true' - робот при состоянии RUN выдает 1.

'warning\_signal\_true' - выдает при предупреждении 1 на цифровой выход.

'error\_signal\_true' - выдает при ошибке 1 на цифровой выход.

Пример синтаксиса:

```
robot.io.digital.get_output_functions(2)
```

## 11.2 Аналоговые входы/выходы, класс «AnalogIO»

### 11.2.1 Метод «get\_input»

Получить текущее значение силы тока / напряжения на 'index' аналоговом входе.

```
def get_input(self, index: AnalogIndex) -> tuple[int, float]:
```

**Args:**

index: Индекс входа (0-3).

(0-1) - индексы входов, отвечающих за напряжение (V).

(2-3) - индексы входов, отвечающих за силу тока (mA).

**Returns:**

tuple: Индекс входа и его значение.

Пример синтаксиса:

```
robot.io.analog.get_input(index=0)
```

### 11.2.2 Метод «set\_output»

Установить взаимоисключающее значение силы тока / напряжения на определенный выход. Тип устанавливаемого значения зависит от переменной **units**.

```
def set_output(self, index: int, value: float, units: PowerUnits) -> bool:
```

**Args:**

index: Индекс выхода (0-3).

value: Значение силы тока (4 — 20 мА) / напряжения (0 — 10 В).

units: Единицы измерения. 'mA' - сила тока. 'V' - напряжение.

**Returns:**

True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса:

```
robot.io.analog.set_output(index=1, value=5, units='V')
```

### 11.2.3 Метод «wait\_input»

Ожидать преодоление порогового значения на 'index' аналоговом входе.

```
def wait_input(
    self,
    index: AnalogIndex,
    threshold_value: float,
    greater_or_less: CompareSigns,
    await_sec: int = -1
) -> bool:
```

**Args:**

index: Индекс входа (0 — 3).

(0 — 1) — индексы входов, отвечающих за напряжение (В).

(2 — 3) — индексы входов, отвечающих за силу тока (мА).

threshold\_value: Пороговое значение силы тока (4 — 20 мА)  
напряжения (0 — 10 В).

greater\_or\_less: Устанавливает тип ожидания.

'>' — ждать преодоления высокого порогового значения.

'<' — ждать преодоления низкого порогового значения.

await\_sec: Лимит времени ожидания.

-1 — безлимитное ожидание.

0 — одна итерация цикла ожидания (эквивалентно разовому условию).

**Returns:**

True: В случае преодоления порогового значения.

False: В случае таймаута (если await\_sec >= 0).

**Raises:**

ArgIndexError: При некорректно указанном индексе.  
ArgComparisonError: При некорректно указанном знаке сравнения.

Пример синтаксиса:

```
robot.io.analog.wait_input(index=2, threshold_value=15, greater_or_less= '<')
```

## 12 Полезная нагрузка, класс «Payload»

Класс для работы с полезной нагрузкой робота.

### 12.1 Метод «set»

Установить массу и центр массы полезной нагрузки. Максимальная допустимую нагрузку определить по паспорту манипулятора.

```
def set(  
    self, mass: float, tcp_mass_center: tuple[float, float, float]  
)-> bool:
```

Args:

- mass: Масса полезной нагрузки.
- tcp\_mass\_center: Центр массы в системе координат фланца, в формате (X, Y, Z), где (X, Y, Z) — м.

Returns:

- True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса:

```
robot.payload.set(mass=5, tcp_mass_center=(0, 0, 0.20))
```

### 12.2 Метод «get»

Получить текущие настройки массы и центра массы полезной нагрузки.

```
def get(self) -> tuple[float, tuple[float, float, float]] | None:
```

Returns:

- tuple: Масса полезной нагрузки и центр массы в системе координат фланца, в формате (X, Y, Z), где (X, Y, Z) — м.

Пример синтаксиса:

```
robot.payload.get()
```

Пример вывода метода:



```
(1.0, (0.0, 0.0, 0.2))
```

## 13 Центральная точка инструмента, класс «Tool»

Класс для работы с центральной точкой инструмента робота.

### 13.1 Метод «set»

Установить позицию ЦТИ.

```
def set(
    self,
    tool_end_point: PositionOrientation,
    units: AngleUnits = None
) -> bool:
```

**Args:**  
tool\_end\_point: Позиция конца инструмента  
в формате (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz), где (X, Y, Z) — м,  
(Rx, Ry, Rz) — 'units'.  
units: Единицы измерения. По-умолчанию градусы.  
'deg' — градусы.  
'rad' — радианы.

**Returns:**  
True: В случае успешной отправки команды.

Пример синтаксиса:

```
robot.tool.set(tool_end_point=[0.15, 0, 0.20, 20, 0, 0])
```

### 13.2 Метод «get»

Получить позицию ЦТИ.

```
def get(
    self, units: AngleUnits = MOTION_SETUP.units
) -> PositionOrientation:
```

**Args:**  
units: Единицы измерения. По-умолчанию градусы.  
'deg' — градусы.  
'rad' — радианы.

**Returns:**  
list: Позиция конца инструмента робота  
в формате (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz), где (X, Y, Z) — м,  
(Rx, Ry, Rz) — 'units'.

Пример синтаксиса:

```
robot.tool.get()
```

Пример вывода метода:

```
(0.15, 0.0, 0.2, 20.0, 0.0, 0.0)
```

## 14 Пример программы пользователя

```
# Импортируем класс RobotApi
from API.rc_api import RobotApi

if __name__ == '__main__':
    # Подключаемся к управляющему сокету и устанавливаем необходимый уровень
    # логирования
    robot = RobotApi('192.168.0.60', show_std_traceback=True)
    # Устанавливаем текущую нагрузку на фланце в конфигурацию системы
    robot.payload.set(mass=0, tcp_mass_center=(0, 0, 0))
    # Ограничиваем общую скорость перемещения
    robot.motion.scale_setup.set(velocity=1, acceleration=1)
    # Переводим контроллер робота в состояние "run", робот деактивирует
    # электромеханические тормоза и находится в режиме сервоудержания
    robot.controller_state.set('run', await_sec=120)
    while True:
        # Добавляем точки в ядро управления роботом:
        robot.motion.joint.add_new_waypoint(
            angle_pose=(0, -115, 120, -100, -90, 0),
            speed=10,
            accel=10,
            blend=0,
            units='deg'
        )
        # Запускаем перемещение по точкам
        robot.motion.mode.set('move')
        # Ожидаем, когда буфер точек будет равен 0
        robot.motion.wait_waypoint_completion(0)
        # Выполняем перемещение по линейно траектории
        robot.motion.linear.add_new_waypoint(
            tcp_pose=(-0.44, -0.16, 0.337, -175, 0, 90),
            speed=0.2,
            accel=0.2
        )
        robot.motion.mode.set('move')
        robot.motion.wait_waypoint_completion(0)
        # Устанавливаем высокий сигнал на цифровом выходе 5
        robot.io.digital.set_output(5, True)
```

```
# Ожидаем высокий сигнал на цифровом входе 1
robot.io.digital.wait_input(1, True)
# Возвращаем робота в 1 точку
robot.motion.joint.add_new_waypoint(
    angle_pose=(0, -115, 120, -100, -90, 0),
    speed=10,
    accel=10,
    blend=0,
    units='deg'
)
robot.motion.mode.set('move')
robot.motion.wait_waypoint_completion(0)
```

## 15 Список ошибок

Раздел находится в разработке

## 16 Контакты

Инструкцию и актуальную версию API вы можете получить на сайте «[www.roborpro.pro/doc](http://www.roborpro.pro/doc)» либо написав запрос вашему дистрибьютеру изделий компании «Робопро».

Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.